



2.19 SONDERVORSCHRIFTEN FÜR DEN BETRIEB

1. Grundsätzliche Information

Erläuterungen zur Textdatei:

Zuordnung der Spalten:

Tabellenblatt „2.19 SV für den Betrieb“ = Datei „2.19 SV für den Betrieb_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
2.19.1 Codierung Betrieb 1	S_BETRIEB1
2.19.1 Codierung Betrieb 2	S_BETRIEB2
2.19.1 Codierung Betrieb 3	S_BETRIEB3
2.19.1 Codierung Betrieb 4	S_BETRIEB4
2.19 Quertext	S_QUERTEXT

Existiert keine Codierung zu einer BAM-Nr., steht ein Hinweistext im Feld „2.19 Quertext“ / S_QUERTEXT.

Die Spalten

„2.19.1 Codierung Betrieb 1“ bis „2.19.1 Codierung Betrieb 4“ / S_BETRIEB1 bis S_BETRIEB4 enthalten die Codierungen lt. Tabelle A Spalte (19). Die entsprechenden Texte sind im Verzeichnis „Sondervorschriften“ in Textdateien hinterlegt, deren Dateinamen sich folgendermaßen zusammensetzen:

ADR_XX_Y.txt

wobei „XX“ die Codierung für den Betrieb und Y die Sprachkennung ('D' = Deutsch, 'E' = Englisch und 'F' = Französisch) ist.



Beispiel:

S1 in Deutsch → ADR_S1_D.txt.

Texte zu den allgemeinen Vorschriften der Kapitel 8.1 bis 8.4 stehen in den Dateien

Vorschriftenstelle	Datei
8.1.1	ADR_BETRIEB_100_Y.txt
8.1.2	ADR_BETRIEB_101_Y.txt
8.1.3	ADR_BETRIEB_102_Y.txt
8.1.4	ADR_BETRIEB_103_Y.txt
8.1.5	ADR_BETRIEB_104_Y.txt
8.3	ADR_BETRIEB_105_Y.txt
8.4	ADR_BETRIEB_106_Y.txt
Hinweis	ADR_BETRIEB_107_Y.txt

wobei „Y“ die Sprachkennung Sprachkennung (D = Deutsch, E = Englisch und F = Französisch) ist.

