



8.5 KENNZEICHNUNGSANGABEN

1. Grundsätzliche Information

Übersicht der Spalten

Tabellenblatt „8.5.1 Verpackungen“ = Datei „8.5.1 Verpackungen_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
8.5.1 Code Verpackungen	S_ART
8.5.1 Kennzeichnung 1	S_KENN1
8.5.1 Kennzeichnung 2	S_KENN2
8.5.1 Kennzeichnung 3	S_KENN3
8.5.1 Kennzeichnung 4	S_KENN4
8.5.1 Kennzeichnung 5	S_KENN5
8.5.1 Quertext	S_QUERTEXT

Tabellenblatt „8.5.2 Großpackmittel (IBC)“ = Datei „8.5.2 Großpackmittel (IBC)_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
8.5.2 Code IBC	S_ART
8.5.2 Kennzeichnung 1	S_KENN1
8.5.2 Kennzeichnung 2	S_KENN2
8.5.2 Kennzeichnung 3	S_KENN3
8.5.2 Kennzeichnung 4	S_KENN4
8.5.2 Quertext	S_QUERTEXT



Tabellenblatt „8.5.3 Großverpackungen“ = Datei „8.5.3 Großverpackungen_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
8.5.3 Code Großverpackungen	S_ART
8.5.3 Kennzeichnung 1	S_KENN1
8.5.3 Kennzeichnung 2	S_KENN2
8.5.3 Kennzeichnung 3	S_KENN3
8.5.3 Kennzeichnung 4	S_KENN4
8.5.3 Quertext	S_QUERTEXT

Die Spalte „8.5.x Kennzeichnung 1“ / S_KENN1 enthält die Hauptgefahr.

Die Spalten „8.5.x Kennzeichnung 2 – 5“ / S_KENN2 - 5 enthalten die Zusatzgefahren.

Anmerkungen

Bei den Inhalten der Spalten „8.5.x Kennzeichnung 1“ / S_KENN1 bis „8.5.x Kennzeichnung 5“ / S_KENN5 handelt es sich um interne Codierungen, die für die Anzeige der Bilddateien (Gefahrzettel und Kennzeichen) benötigt werden. Die Bilddateien befinden sich im Verzeichnis „Bilder Kennzeichnung“, die entsprechenden Beschreibungen im Verzeichnis „Beschreibungen Kennzeichnung“.

Welche Angaben in Kurzform für die Anzeige in Textform bei den jeweiligen BAM-Nummern verwendet werden sollten, kann auf dem letzten Tabellenblatt / der Datei „8.5 Gefahrzettel_csv.txt“ in der zweiten Spalte „Kennzeichnung“ / S_TEXT abgefragt werden. Hier stehen auch die erklärenden Texte zu den Gefahrzetteln/Kennzeichen sowie die entsprechenden Dateinamen. Die Namen der mitgelieferten Textdateien (Beschreibungen) setzen sich zusammen aus dem Sprachkürzel ("D" = Deutsch, "E" = Englisch bzw. "F" = Französisch) und der Angabe aus dem Feld „Beschreibung“ / S_BESCHREIBUNG_DATEI:

X_[„Beschreibung“ / S_BESCHREIBUNG_DATEI]

wobei „X“ die entsprechende Sprachfassung bedeutet.



Beispiel

BAMNR 7721: „8.5.1 Kennzeichnung 1“ / S_KENN1 = 1.3C (= interne Codierung)

→ Anzeige: 1

→ Bilddatei: ADN_1_3C.PNG

→ Text: D_ADN_1_3C.TXT, E_ADN_1_3C.TXT und F_ADN_1_3C.TXT

Tabellenblatt „8.5.4 Tankschiffe“ = Datei „8.5.4 Tankschiffe_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
8.5.4 Code Tankschiffe	S_ART
8.5.4 Anzahl Kegel	N_KEGEL
8.5.4 Quertext	S_QUERTEXT

Tabellenblatt „8.5.5 Trockengüterschiffe“ = Datei „8.5.5 Trockengüterschiffe_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
8.5.5 Code Trockengüterschiffe	S_ART
8.5.5 Kennzeichnung bei Überschreitung der Bruttomasse von	N_BRUTTOMASSE
8.5.5 Anzahl Kegel Container	N_KEGEL_CON
8.5.5 Quertext	S_QUERTEXT
8.5.5 Anzahl Kegel sonstige Beförderungen	N_KEGEL

In der Spalte „8.5.5 Kennzeichnung bei Überschreitung der Bruttomasse von“ / N_BRUTTOMASSE bezieht sich die Angabe auf die Einheit „kg“. Bei einer Beförderung ausschließlich in Containern müssen die Trockengüterschiffe mit der angegebenen Anzahl von blauen Kegeln/Lichtern gekennzeichnet werden. Das Feld „8.5.5 Anzahl Kegel Container“ / N_KEGEL_CON bezieht sich auf die Kennzeichnung von Trockengüterschiffen mit blauen Kegeln/Lichtern, auf denen die gefährlichen Güter ausschließlich in Containern befördert werden. Diese Kennzeichnung gilt ab der im Feld „8.5.5 Kennzeichnung bei Überschreitung der Bruttomasse“ / N_BRUTTOMASSE





angegebenen Bruttomasse. Das Feld „8.5.5 Anzahl Kegel sonstige Beförderungen“ / N_KEGEL gibt die Anzahl der blauen Kegel/Lichter für sonstige Beförderungen an.

Tabellenblatt „8.5 Kennzeichnung“ = Datei „8.5 Kennzeichnung _csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
Codierung der Kennzeichnung	S_ CODE
Kennzeichnung	S_ TEXT
Grafik-Datei	S_GRAFIK_DATEI
Beschreibung	S_BESCHREIBUNG_DATEI

