



2.2 R ANGABEN GEMÄß GEFAHRGUTLISTE

1. Grundsätzliche Information

Übersicht der Spalten

Tabellenblatt „2.2 R Angaben gemäß GG-Liste“ = Datei
„2.2 R Angaben gemäß GG-Liste_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
TYP	S_TYP
2.2.1 UN-Nummer	N_UNNR
2.2.2 Klasse	S_KLASSE
2.2.3 Gefahrzettel 1	S_HAUPTGEFAHR
2.2.4 Gefahrzettel 2	S_ZUGEFAHR1
2.2.5 Gefahrzettel 3	S_ZUGEFAHR2
2.2.6 Gefahr-Nr.	S_GEFAHRNR
2.2.7 Sondervorschrift 1	S_SV1
2.2.7 Sondervorschrift 2	S_SV2
2.2.7 Sondervorschrift 3	S_SV3
2.2.7 Sondervorschrift 4	S_SV4
2.2.8 Begrenzte Mengen	S_BEGRENZTE_MENGEN
2.2.18 Freigestellte Mengen	S_FREIMENGEN
2.2.9 Codierung der Anweisung für ortsbewegliche Tanks1	S_UN_TANK1
2.2.9 Codierung der Anweisung für ortsbewegliche Tanks2	S_UN_TANK2



Excel-Format	CSV-Format
2.2.9 Codierung der Sondervorschriften ortsbewegliche Tank	S_SV_UNTANK1
2.2.10 Tankcodierung	S_TANK_CODE
2.2.10 Codierung der Sondervorschrift 1	S_SV_TANK1
2.2.10 Codierung der Sondervorschrift 2	S_SV_TANK2
2.2.10 Codierung der Sondervorschrift 3	S_SV_TANK3
2.2.11 Beförderungskategorie	S_BEF_KAT
2.2.12 Multiplikator	N_MULTIPLIKATOR
2.2.13 Sondervorschriften für Be- und Entladung, Handhabung1	S_SV_HANDHABUNG1
2.2.13 Sondervorschriften für Be- und Entladung, Handhabung2	S_SV_HANDHABUNG2
2.2.14 Sondervorschriften für den Betrieb 1	S_SV_BETRIEB1
2.2.14 Sondervorschriften für den Betrieb 2	S_SV_BETRIEB2
2.2.14 Sondervorschriften für den Betrieb 3	S_SV_BETRIEB3
2.2.14 Sondervorschriften für den Betrieb 4	S_SV_BETRIEB4
2.2.14 Sondervorschriften für den Betrieb 5	S_SV_BETRIEB5
2.2.17 Tunnelbeschränkungscode	S_TUNNEL_CODE
2.2.15 Transportstatus	S_TRANSPORTSTATUS
2.2.16 Bemerkung	S_CODE_BEM
2.2.19 Anweisungen für Verpackungen	S_VP_ANWEISUNG
2.2.19 Sondervorschriften für Verpackungen	S_SV_VP
2.2.20 Beförderung in loser Schüttung	S_SV_LOSE_SCHUETTUNG
2.2.21 Fahrzeug für die Beförderung in Tanks	S_TANKFAHRZEUG
2.2.22 Gefährliches Gut mit hohem Gefahrenpotenzial	N_SICHERUNG





Sondervorschriften: Die Namen der mitgelieferten Textdateien setzen sich zusammen aus der Sprache ('D' = Deutsch, 'E' = Englisch und 'F' = Französisch) dem Typ (hier: ADR) und der Codierung der Sondervorschriften in den in den Spalten „2.2.7 Sondervorschrift 1 „bis „2.2.7 Sondervorschrift 4“ / S_SV1 – S_SV4.

Beispiel: Sondervorschrift 290 in Deutsch → D_ADR_290.TXT

Die Sondervorschriften befinden sich im Verzeichnis „Sondervorschriften“.

Bemerkungen: Die Namen der mitgelieferten Textdateien für die Bemerkungen setzen sich zusammen aus dem Typ (hier: ADR), der BAM-Nr. und der Sprachkennung ('D' für Deutsch und 'E' für Englisch).

Beispiel: Bemerkung zu BAMNR 9471 → ADR_9471_D.TXT und ADR_9471_E.TXT

Die Bemerkungen befinden sich im Verzeichnis „Bemerkungen“. In der Spalte „2.2.16 Bemerkung“ / S_CODE_BEM steht die BAM-Nr. wenn eine Bemerkung in deutscher und englischer Sprache vorhanden ist.

Anmerkungen zu den Daten bzgl. der Vorschriften für die Sicherung:

Im Feld "2.2.22 Gefährliches Gut mit hohem Gefahrenpotenzial" / N_SICHERUNG sind folgende Werte zu finden:

- 0 → Der Stoff/Gegenstand ist nach Unterabschnitt 1.10.3.1 kein gefährliches Gut mit hohem Gefahrenpotenzial und unterliegt daher nicht Abschnitt 1.10.3.
- 1 → Es handelt sich grundsätzlich um ein gefährliches Gut mit hohem Gefahrenpotenzial nach Unterabschnitt 1.10.3.1.
- 2 → Der radioaktive Stoff unterliegt den Vorschriften nach 1.10.3 nur, wenn die Aktivität je Versandstück mindestens so hoch ist, wie der Grenzwert für die Beförderungssicherung von 3000 A₂, ausgenommen der in Tabelle 1.10.3.1.3 angegebenen Radionuklide, oder wenn dies aufgrund der Nebengefahr einer anderen Klasse nach Tabelle 1.10.3.1.2 erforderlich wird (siehe Hinweis in Absatz 1.10.3.1.5).

