



4.8 TANKS

1. Grundsätzliche Information

Übersicht der Spalten

Tabellenblatt „4.8 Tanks“ = Datei „4.8 Tanks_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
4.8.1 Zulässigkeit der Beförderung in UN-Tanks	S_ZUL_UNTANK
4.8.2 Tankanweisung UN-Tanks	S_UN_TANK
4.8.3 Besondere Tankvorschriften 1	S_SV_UNTANK1
4.8.3 Besondere Tankvorschriften 2	S_SV_UNTANK2
4.8.3 Besondere Tankvorschriften 3	S_SV_UNTANK3
4.8.3 Besondere Tankvorschriften 4	S_SV_UNTANK4
4.8.4 Kontrolltemperatur	N_KONTROLLTEMP
4.8.4 Notfalltemperatur	N_NOTFALLTEMP
4.8 Quertext	S_QUERTEXT

Tabellenblatt „4.8 Tank-Gase-T50“ = Datei „4.8 Tank-Gase-T50_csv.txt“

Excel-Format	CSV-Format
BAMNR	BAMNR
S_TYP	S_TYP
4.8.5 Betriebsdruck klein	S_BETRIEBSDR_KLEIN
4.8.5 Betriebsdruck groß	S_BETRIEBSDR_GROSS
4.8.5 Betriebsdruck Sonnenschutz	S_BETRIEBSDR_SONNENSCH



Excel-Format	CSV-Format
4.8.5 Betriebsdruck isoliert	S_BETRIEBSDR_ISOLIERT
4.8.6 Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels	S_OEFFNUNGEN_UNTER
4.8.7 Druckentlastungseinrichtungen	S_DRUCKENTLASTUNGSEINR
4.8.8 Höchster Füllungsgrad	S_FUELLDICHTE
Bemerkung	S_BEMERKUNG

Folgende Codierungen werden in Form von Textdateien im entsprechenden Verzeichnis mitgeliefert:

Punkt	Dateiname	Beispiel	
		Wert	Dateiname
Selbes Verzeichnis:			
4.8.1 Zulässigkeit der Beförderung in UN-Tanks	IMDG_ZUL_X_Y.TXT	„+“	IMDG_ZUL_UN+_D.TXT
Verzeichnis „Tankanweisungen“:			
4.8.2 Tankanweisung UN-Tanks	IMDG_ANW_X_Y.TXT	„T9“	IMDG_ANW_T9_D.TXT
Verzeichnis „Sondervorschriften“:			
4.8.3 Besondere Tankvorschriften 1 bis 4	IMDG_X_Y.TXT	„TP25“	IMDG_TP25_D.TXT

Y: Sprachkennung (D = Deutsch und E = Englisch)

Wenn in einer Codierung ein „*“ verwendet wird, so wird dies im Dateinamen mit „STERN“ vermerkt.



Beispiel für die Zulässigkeit von Tanks:

IMDG_ZUL_UN_STERN_D.TXT

Die Sondervorschriften für UN-Tanks werden in Textdateien erklärt, deren Namen sich wie oben beschrieben zusammensetzen.

2. Änderungen nach der Version 14.1 zur Version 15.0

Keine